

## Hardware Installatie

1. Wacht tot de herstart van uw computer is voltooid na het installeren van de CB-2 software
2. Verbind de CB-2 box door middel van de USB-kabel met een vrije USB-poort van uw computer.
3. Windows zal de ballon "Nieuw hardware gevonden" tonen
4. Achtereenvolgens verschijnen de volgende meldingen:  
CB-2  
USB Serial Converter A  
CB-2  
USB Serial Converter B  
CB-2  
USB Serial Converter C  
CB-2  
USB Serial Converter D  
USB Serial Port  
USB Serial Port  
USB Serial Port  
USB Serial Port
5. Als laatste melding  
Uw nieuwe hardware is geïnstalleerd en gereed voor gebruik
6. De installatie is voltooid

Noot: Het is mogelijk dat de ballon niet wordt getoond en dat Windows de drivers stil installeert. U ziet dan helemaal niets.

## Configuratie

1. Start CB-2 Utility
2. CB-2 Utility zal alle com poorten van uw computer scannen op zoek naar een CB-2 box
3. De configuratie dialoog van CB-2 Utility wordt getoond, waarbij aangegeven wordt op welke USB-poort een CB-2 box is aangesloten.
4. Klik op de com poort waar de CB-2 box mee verbonden is. De omschrijving van deze poort is CB-2 A.
5. Als u vergeten bent de CB-2 box aan te zetten, zet deze dan aan en klik op **Ververs**
6. Als u meerdere printers op uw computer hebt geconfigureerd en niet altijd op de standaard printer wilt afdrukken, vink dan "Toon Print Dialoog" aan
7. Klik op **OK** om uw instellingen te accepteren
8. De configuratie is nu klaar en de CB-2 hoofd dialoog wordt getoond

Noot: Op sommige systemen is een herstart nodig na de installatie van de USB-drivers

Software updates: <http://www.cb-2.nl>

### Snelstart installatie instructies

#### Onderdelen lijst Control Box 2

1. CB-2 box
2. USB Kabel
3. Voeding + netsnoer
4. CD of stick met CB-2 Utility, Pattern Explorer en USB drivers
5. Klittenband
6. Deze instructies

#### Software Installatie

NB: INSTALLEER DE SOFTWARE VOORDAT U DE CB-2 BOX OP UW COMPUTER AANSLUIT

1. Plaats de CB-2 installatie CD in de Cd-rom drive
2. Het CB-2 installatie programma zal automatisch starten
3. Als autorun niet aanstaat op uw computer, zoek de Cd-rom en dubbelklik op Autoplay.exe in de root van de CD
4. Klik op **Pattern Explorer (Nederlands)**
5. Volg de instructies die op het beeldscherm komen, de InstallShield installatie wizard zal u door het proces leiden
6. Klik op **CB-2 Software (Nederlands)**
7. Volg de instructies die op het beeldscherm komen, de InstallShield installatie wizard zal u door het proces leiden
8. Controleer voordat u op Voltoeien klikt of de installatie van de USB-drivers voltooid is. Schuif daarvoor de installatie dialoog opzij zodat u kunt zien of er nog een programma onder zit.
9. Herstart uw computer door op **Ja** te klikken op de herstart dialoog.

Noot 1: Het wordt aanbevolen om CB-2 Utility te installeren in de standaard map.